



Mediaprint.online

Handleiding voor het maken
en printen van etiketten



Inhoudsopgave

Inleiding	pagina 3
1. Account aanvragen	pagina 5
2. Etiketten aanmaken	pagina 8
3. Etiketten opslaan/bewerken	pagina 12
4. Etiketten printen	pagina 14
Instellingen	
5. Printerinstellingen browsers	pagina 18
Internet Explorer	
Mozilla Firefox	
Google Chrome	
Microft Edge	

Inleiding

Mediaprint.online is de website om uw bibliotheekboeken en audiovisuele media te voorzien van etiketten. Mediaprint.online biedt de mogelijkheid om zelf online etiketten samen te stellen en te printen.

Gebruikt u nog de cd-rom Printprogramma MediaEtiket voor uw etiketten? U loopt dan het risico dat u verouderde etiketten print. De cd-rom wordt niet meer onderhouden door NBD Biblion. Mediaprint.online wordt continu bijgehouden. Dus gebruik vooral de website.

Het maken van de eerste etiketten via mediaprint.online kan even wennen zijn. Wij helpen u graag met deze handleiding¹ op weg. Heeft u toch nog vragen? Kijk dan eens op mediaprint.online bij de FAQ waar u antwoorden op de meest gestelde vragen kunt vinden.

U vindt mediaprint.online via deze link: www.mediaprint.online

¹ Met dank aan *Remco Huitema* van **Biblionet Groningen** die een goed bruikbare voorzet heeft gegeven voor deze handleiding.

Samenvatting

Hoe maak ik een etiket?

Een kort stappenplan:

1. Vul een naam in voor de printopdracht (bv. Lijst 1)
2. Maak een keuze voor een groot of een klein etiket
3. Kies een etiket in het dropdownmenu
4. Klik op 'Maak een nieuw etiket'
5. Vul de benodigde velden in
6. Klik op 'Maak etiket'
7. Kies de positie op het printvel
8. Sla het etiket op
9. Maak het volgende etiket
10. Bekijk de PDF (zorg dat deze ingesteld is op 'ware grootte' of 'Aangepaste schaal 100%')
11. Print vanaf hier de opdracht uit

1. Account aanvragen

Om gebruik te kunnen maken van mediaprint.online dient u eerst een account aan te vragen.

Nadat u 'Nieuw account aanmaken' heeft aangeklikt kunt u uw e-mailadres en username aanmaken. Een afbeelding kunt u optioneel toevoegen. De tijdzone is Amsterdam. Klik daarna op de blauwe button 'Nieuw account aanmaken'.

Vervolgens krijgt u van NBD Biblion een e-mail met een link waarin een tijdelijk wachtwoord staat. Hierna kunt u uw wachtwoord opnieuw instellen.

[Inloggen](#)[Nieuw account aanmaken](#)[Uw wachtwoord opnieuw instellen](#)

Uw wachtwoord opnieuw instellen

Gebruikersnaam of e-mailadres

Instructies voor het resetten van het wachtwoord worden naar uw e-mailadres verstuurd.

[Indienen](#)

Met uw gekozen username en wachtwoord kunt u daarna altijd inloggen op de site.

Inloggen

Nieuw account aanmaken

Uw wachtwoord opnieuw instellen

Inloggen

Username

Vul uw NBD biblion-gebruikersnaam in.

Wachtwoord

Geef het wachtwoord dat bij uw gebruikersnaam hoort.

Inloggen

Een laatste stap om aan de slag te gaan met het printen van etiketten is het doorgeven van uw IP-adres. Op basis van uw IP-adres kunnen wij verifiëren of u een abonnement op deze dienst heeft en is de website voor u toegankelijk. Hebben wij uw IP-adres nog niet? Geef deze dan zo snel mogelijk door aan onze helpdesk. Heeft u nog geen licentie? U kunt deze ook aanvragen bij onze helpdesk via: helpdesk@nbdbiblion.nl.

2. Etiketten aanmaken

ETIKETTEN AANMAKEN LIJSTEN MET ETIKETTEN FAQ INSTELLINGEN

print overview toevoegen

Naam

De naam van het printblad.

Formaat

☐ Klein ☐ Groot

- Vul de naam van het printblad in (onder deze naam wordt het printblad opgeslagen)
Als u geen naam kiest dan wordt er maar 1 etiket per opdracht uitgeprint.
Kies het formaat van het etiket om te filteren op grote of kleine etiketten of kies er een uit de volledige lijst.

De volgende etiketten hebben een **klein** formaat (2x4 cm)

- o Fictie
- o SISO (zonder SISO-presentatie, taal- of landenaanduiding)

- Vorm aanduiding
- Vrije tekst


De volgende etiketten hebben een **groot** formaat (2x9 cm)

- PIM
- SISO (met SISO-presentatie, taal- of landenaanduiding)
- Vrij media-etiket (voor AP en AK met thematrefwoord)
- Vrije tekst


- Kies het soort etiket uit de lijst

-

Etiket



- Klik op: **Maak een nieuw etiket**



Vul de gewenste velden in. De velden zijn een mix van vrije invoer en keuzes uit lijsten.

- De velden die u ziet zijn afhankelijk van het soort etiket dat u gekozen hebt
- Aan de rechterkant ziet u een voorbeeld van het etiket
- Druk na het invoeren van de tekst op **Enter** of **Tab** of klik in de lege ruimte naast het veld. Vrije invoervelden verschijnen niet automatisch in het voorbeeld
- Het veld '**Hoofdwoord**' is verplicht
- Verder is geen enkel veld verplicht. Kies alleen wat van toepassing is voor het etiket dat u maakt
- Kies het aantal dat u van dit etiket wil printen
- Klik op **Maak etiket**

Aantal

3 

Maak etiket Annuleren

- Klik op **'Opslaan'**

U hebt nu de keuze om nog een etiket aan te maken of het etiket dat u net hebt gemaakt te printen.

- Bij meerdere etiketten kunt u de volgorde wijzigen door de etiketten te verslepen naar de gewenste positie met het pijltjes  icoon

Etiket

	Trefwoord	Vormpictogram	Genre	Niveaucode	Niveaucode tekst	Lokale aanduiding	Pictogram	SISO-code	Taal	AVI-code	Deel/band	Hoofdwoord	Operations
			Humor	D								test	
			Humor	D								test	
			Humor	D								test	

 Etiket met vrije tekst (klein) ▼

Maak een nieuw etiket

Voeg nieuw etiket toe

Volgend etiket aanmaken

- Kies een etiket uit de lijst bij de rode pijl. Het etiket dat het laatst gemaakt is wordt automatisch geselecteerd.
- Klik op **Maak een nieuw etiket**
Automatisch komt het laatst ingevulde etiket in beeld, zodat de gegevens gekopieerd kunnen worden.
Dit nieuwe etiket komt in dezelfde printopdracht terecht als u deze een naam heeft gegeven.

Etiket printen

Nadat u het etiket aangemaakt heeft kunt u deze printen. Hoofdstuk vier bevat uitgebreide informatie over het printen van etiketten en bijbehorende instellingen.

3. Etiketten opslaan / bewerken



Alle aangemaakte etiketten worden automatisch opgeslagen in printbladen.

- Het is niet mogelijk om in een opgeslagen printblad een etiket te bewerken. Zodra het is opgeslagen is het alleen nog mogelijk het etiket uit het printblad te verwijderen.
- U kunt wel een opgeslagen printblad openen en er een nieuw etiket bij maken.
Zie hoofdstuk 2 voor uitgebreide informatie voor het aanmaken van een etiket.

Opgeslagen printbladen vindt u terug in de **LIJSTEN MET ETIKETTEN** bovenaan het scherm

Overzicht van de printbladen met etiketten.

+ Nieuwe etiketten aanmaken

Naam	Formaat	Start positie	Gewijzigd	Bewerkingslinks
Remco	Groot	A 5	do, 04/19/2018 - 16:04	Bewerken ▼
Handleiding 5	Klein	A 2	do, 04/19/2018 - 15:21	Bewerken ▼
Handleiding 4	Groot	A 1	do, 04/19/2018 - 14:58	Bewerken ▼
Handleiding 3	Groot	B 3	do, 04/19/2018 - 14:36	Bewerken ▼
Handleiding2	Klein	A 1	do, 04/19/2018 - 14:34	Bewerken ▼
	Klein	C 3	do, 04/19/2018 - 14:31	Bewerken ▼

- Klik op de naam of op **Bewerken** om een printblad te openen
- Vult u geen naam in bij het aanmaken van het printblad dan wordt deze alsnog opgeslagen maar blijft het 'Naam' veld blanco
- Klik op het pijltje naast **Bewerken** om de optie verwijderen zichtbaar te maken



4. Etiketten printen

- Maak een etiket aan of open een printblad
- Geef eventueel de startpositie voor kolom/rij aan

Print start positie kolom

A

Voor de startkolom geeft u een letter op van A t/m D (van links naar rechts) voor de kleine etiketten of A t/m B voor de grote etiketten.

Print start positie rij

1

Geef de rij op vanaf waar geprint kan worden. Van boven naar onder is dat rij 1 t/m 10.

Opslaan

- Sla de opdracht op
- Controleer het voorbeeldblad
- Klik op **Bekijk PDF**
- Er opent zich een pdf bestand
- Klik op het printericoon 
- Controleer de instellingen van de Schaal en Afdrukstand
- Print de etiketten
- Klik op **Vorige**  in de browser om terug te gaan naar Media-etiket

Positie etiketten instellen

Om de etiketten op de juiste positie te printen zijn twee punten belangrijk om te controleren:

- **Afdrukstand** (Staand)
- **Schaal** (Schaal 100%)

De afbeeldingschaal is van belang omdat sommige browsers standaard het etiket verkleinen om goed op de pagina te passen. Hierdoor wordt het etiket niet alleen te klein maar komt ook in een verkeerde positie te staan.

Zie hoofdstuk 5 voor de printerinstellingen voor de meest gebruikte browsers.

Mochten er desondanks afwijkingen in de positie van de etiketten zitten, dan is het ook mogelijk om de positie in Mediaprint.online bij te stellen. Dit doet u als volgt:

- Ga terug naar het programma
- Klik op **INSTELLINGEN** in de bovenbalk

Print instellingen.

Print correcties kunnen hier ingesteld en opgeslagen worden.

Top in mm

Voer bijvoorbeeld 3 in als verticale correctie.

Links in mm

Voer bijvoorbeeld -2 in als horizontale correctie.

Breedte van het printbare gebied.

Standaard is dit 210 mm, A4 breedte. Wanneer je printer of browser het niet toestaat om de volledige 210 mm kun je dit terugbrengen tot de printbare breedte. Dit is minimaal 190mm (de afstand waar de labels binnen vallen).

Hoogte van het printbare gebied.

Standaard is die 297 mm, A4 hoogte. Wanneer je printer of browser het niet toestaat om de volledige A4 hoogte te printen kun je dit terugbrengen tot de printbare hoogte. Dit is minimaal 272 mm het gebied waar de labels binnen vallen.

Opslaan

In het bovenstaande scherm kunt u in millimeters de gewenste correctie invoeren

Het blijft belangrijk dat de printer en de pdf ingesteld zijn op schaal 100% (of ware grootte) en marges van 0. Daarnaast kunt u via de tab **Instellingen** ook schuiven met de positionering van de afdruk. Printcorrecties kunt u als volgt aangeven:

- **Top:** vul een positieve waarde in om de afdruk naar onder te verschuiven (bijv. 3) en een negatieve waarde (-3) om naar boven te verschuiven.
- **Links:** bij een positieve waarde schuift de afdruk naar rechts en bij een negatieve waarde naar links.
- Vul een **0** (nul) in om de instellingen weer ongedaan te maken
- De hoogte en breedte van het printbare gebied kan eventueel ook nog ingesteld worden als de pdf niet op ware grootte geprint kan worden.

Bij afwijkingen hoeft u maar een keer de instellingen goed te zetten om al uw etiketten op de juiste positie uit te printen. Deze instellingen blijven voor elk printblad bewaard.

5. Printinstellingen browsers

Per webbrowser zien de schermen voor het printen er verschillend uit. Hieronder de aanbevolen instellingen per browser. De belangrijkste instellingen zijn met een rode pijl aangegeven.

Let op! De schermen kunnen verschillend zijn afhankelijk van het type printer. Mocht u er niet uitkomen neem dan contact op met helpdesk@nbdbiblion.nl.

Internet Explorer 11

- Aangepaste schaal: **100%**
- Afdrukstand: **Staand**

Afdrukken

Printer: **Eigenschappen** **Geavanceerd** [Help](#) ?

Kopieën: ☐ Afdrukken in grijschaal (zwart-wit)
☐ Inkt/toner besparen ⓘ

Af te drukken pagina's

☒ Alle
☐ Huidige pagina
☐ Pagina's
▶ Meer opties

Pagina vergroten/verkleinen & verwerken ⓘ

☐ Passend
☐ Ware grootte
☐ Te grote pagina's verkleinen
☒ Aangepaste schaal: %
☐ Papierbron selecteren op basis van paginaformaat PDF-bestand

☐ Op beide zijden van papier afdrukken

Afdrukstand:
☐ Autom. staand/liggend
☒ Staand
☐ Liggend

Opmerkingen & Formulieren

Document: 209,9 x 296,7mm
210,02 x 297,01 mm




< >

Pagina 1 van 1

Mozilla Firefox

- Afbeeldingschaal: **Aanvinken en 100% instellen**
- Afdrukstand: **Standaard**



Google Chrome

- Schaal: 100

Afdrukken

Totaal: 1 vel papier

Afdrukken Annuleren

Bestemming  Toshiba ICT Direct

Wijzigen...

Pagina's ☒ Alles

☐ bijv. 1-5, 8, 11-13

Aantal

Kleur

Papierformaat

Kwaliteit

Schaal ☐ Aanpassen aan pagina



Opties ☐ Dubbelzijdig

 Minder instellingen

Microsoft Edge

- Schaal: **Ware grootte**

Printer

 Standard op NSI ▼

☒ Laat de app mijn afdrukvoorkeuren wijzigen

Aantal

1 — +

Afdrukstand

Staand ▼

Kleurmodus

Monochroom ▼

Pagina's

Alle ▼

Schaal

Ware grootte ▼

[Meer instellingen](#)

Afdrukken Annuleren



www.nbdbiblion.nl | T (079) 3440 344 | E info@nbdbiblion.nl